





# Correo POP/IMAP en Outlook 2007 y 2010

Manual de configuración


# Paso 1

Una vez hayas abierto tu programa de **Outlook 2007** o **2010**, sigue los pasos que se indican en cada caso:

- **Outlook 2007:** selecciona la opción **Herramientas** del menú principal y haz clic en **Configuración de la cuenta**. Luego, pulsa en **Nuevo**.




- Outlook 2010: selecciona **Archivo** en el Menú Principal y elige la opción **Información** en la columna de la izquierda. Luego pulsa en **Agregar cuenta**.



## Paso 2

A continuación, selecciona la opción **Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales** y pulsa en **Siguiente**.




*La parte marcada en rojo solo aparece en Outlook 2010.*


## Paso 3

De las tres opciones que aparecen a continuación, debes elegir: **Correo electrónico de Internet**.

- Outlook 2007:



- Outlook 2010:



Luego, haz clic **Siguiente**.

## Paso 4

En la nueva ventana, rellena los campos solicitados:

- **Información sobre el usuario**
  - **Su nombre:** Descripción que aparecerá en el remitente de tus envíos.
  - **Dirección de correo electrónico:** Indica tu cuenta de correo.
  
- **Información del servidor**
  - **Tipo de cuenta:** Elige entre POP3 o IMAP, según la configuración que desees.
  - **Servidor de correo entrante:** mail.tudominio.ext
  - **Servidor de correo saliente:** smtp.tudominio.ext


donde “tudominio.ext” será el dominio al que pertenezca la cuenta de correo. Ejemplo: mail.arsys.es
  
- **Información de inicio de sesión**
  - **Nombre de usuario:** Dirección de la cuenta de correo que estás configurando.
  - **Contraseña:** Clave correspondiente a tu cuenta de correo.

La parte marcada en rojo solo aparece en Outlook 2010.

Después, pulsa en **Más configuraciones**.

## Paso 5

En la pestaña *Servidor de salida*, marca la opción *Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación* y deja seleccionada *Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada*.



Al hacer clic en *Aceptar*, volverás a la ventana anterior, que quedará completada. Pulsa en *Siguiente*.

## Paso 6

En la siguiente pantalla, pulsa en *Finalizar* para completar el proceso.

